

Скачать драйвера для сенсорных экранов Keetouch:

Поверхностно-акустические волны (контроллеры R2G/R3B):

[Windows 2000/XP/Vista/7 \(32/64-х разрядная\)](#)

[Windows 8 \(32-х разрядная\)](#)

[Windows 8 \(64-х разрядная\)](#)

[Новые драйвера Linux/Windows с инструкцией \(архив\)](#)

[Linux \(32-х разрядная \)](#)

[Linux \(64-х разрядная \)](#)

[Инструкция по калибровке Keetouch ПАВ для ОС Linux](#)

Резистивные:

[Windows 2000/XP/Vista/7 \(32/64-х разрядная\)](#)

[Windows 8](#)

[Mac OS](#)

[Linux 32-х разрядный](#)

[Linux 64-х разрядный](#)

[Linux \(ещё один драйвер\)](#)

[Инструкция по калибровке для ОС Linux](#)

[Инструкция по калибровке для ОС Linux \(версия 2\)](#)

Инфракрасные (рамки): те же, что и [драйвера Zaagtech](#) .

Средствами операционной системы Linux можно откалибровать **ориентацию рабочей областей (поворот)** контроллеров тачскринов Keetouch:

1. Узнаём, какой event у тачскрина конкретно на вашей машине:

cat /proc/bus/input/devices

2. Узнаём ATTRS(name) тачскрина:

```
udevadm info -a -p /sys/class/input/eventXXX | grep name
```

3. Редактируем правила калибровки сенсора:

```
sudo nano /etc/udev/rules.d/99-calibration.rules
```

4. Вставляем в следующую команду ATTRS(name) тачскрина для поворота экрана **по часовой стрелке** :

```
ATTRS{name}==" ваш тачскрин", ENV{LIBINPUT_CALIBRATION_MATRIX}="0.000000  
-1.000000 1.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000"
```

5. Для поворота **против часовой стрелки**:

```
ATTRS{name}==" ваш тачскрин", ENV{LIBINPUT_CALIBRATION_MATRIX}="0.000000  
1.000000 0.000000 -1.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000"
```